

Ideco

- Установка, авторизация через Ideco Agent
- Настройка VPN через стандартное подключение
- Подключение к удаленному рабочему столу (RDP)
- Почта Omicron

Установка, авторизация через Ideco Agent

Ideco Agent - специализированная программа-агент для управления доступом пользователей в сеть Интернет. Доступ будет обеспечен только в то время, когда пользователь авторизован с помощью этой программы. Программа должна быть установлена на рабочей станции пользователя или запускаться с удаленного сервера при входе в систему.

Перед началом работы необходимо установить Ideco Agent, запустив файл **IdecoAgent.msi** ([Bitrix24.ru/ДИТ \(ИТ-парк\)/Ideco/IdecoAgent.msi](https://bitrix24.ru/ДИТ_ИТ-парк/Ideco/IdecoAgent.msi)). После завершения установки запустите приложение **IdecoAgent.exe**.

Далее необходимо ввести данные авторизации:

1. Логин (login) - в виде "Фамилия_Имя" (первая буква имени);
2. Пароль (Password) - был выслан каждому индивидуально на почту. Общий пароль как для почты Омикрон, так и для удаленного подключения по RDP;
3. Сервер (Server) - "vpn2.energotp.ru".

* Если все поля заполнены верно, но при авторизации выходит ошибка "*Ошибка сокета: Connection refused*", тогда необходимо установить на клиентскую машину **Сертификат Ideco** ([Bitrix24.ru/ДИТ \(ИТ-парк\)/Ideco/IdecoUTMITPark.crt](https://bitrix24.ru/ДИТ_ИТ-парк/Ideco/IdecoUTMITPark.crt)).

Редактирование профиля

IT_park

bajsakin_d

.....

vpn2.energotp.ru


☒ Сохранить пароль

☒ Подключаться автоматически

Сохранить Отмена

Ideco Client

IDECO CLIENT

Авторизация 


IT_park

Разавторизоваться

Успешно авторизован

Настройка VPN через стандартное подключение

Зайдите в Параметры -> Сеть и Интернет -> VPN



Добавьте VPN-подключение

Имя подключения

ETP

Имя или адрес сервера

vpn2.energotp.ru

Тип VPN

Автоматически

Тип данных для входа

Имя пользователя и пароль

Имя пользователя (необязательно)

familia_i

Пароль (необязательно)

••••••••



Запомнить мои данные для входа

Подключение к удаленному рабочему столу (RDP)

После успешной авторизации и подключения по Ideco VPN, необходимо перейти в:

- Пуск > Приложения > Служебные - Windows,
- Запустить **Подключение к удаленному рабочему столу**.

В открывшемся окне в:

- поле **Компьютер** ввести "*IP-адрес компьютера*" или "*Имя компьютера в сети*" к которому хотите подключиться,
- поле **Пользователь** ввести "*energotp\фамилия (англ.)*",
- поле **Пароль** ввести Ваш пароль от учетной записи Windows.

Далее подтвердить Сертификат и начинать удаленную работу.

[RDP_Подключение_Пример.png](#)

[RDP_Подключение_Сертификат.png](#)

Почта Omicron

У компании Омикрон реализован почтовый сервер Ideco

Host: <https://mail.omicron-soft.ru/webmail/>

[Local Host: <https://192.168.3.1/webmail/>]

Login: Фамилия_Имя (первая буква имени)

Password: передан каждому лично